

UniShop



Briefpapier

Gebruik je eigen briefpapier in UniShop

Inleiding


Het briefpapier dat u gebruikt voor het versturen van brieven of het afdrukken van verkoopdocumenten, kunt u ook toepassen binnen UniShop. In dit document leggen wij stap voor stap uit hoe u dit instelt en gebruikt.

Let op: het papierformaat van uw printer dient ingesteld te zijn op A4. Mocht de achtergrond niet correct worden weergegeven, controleer dan de instellingen van uw printerdriver en pas deze indien nodig aan. Neem bij twijfel contact op met uw systeembeheerder.


Uw eigen briefpapier als achtergrond

Om gebruik te maken van uw briefpapier moet u in UniShop gaan naar **Extra's - Instellingen algemeen**. Het is mogelijk om dit bij alle verkoopdocumenten te doen. In dit document nemen we als voorbeeld de **Voorraad Verkoopfactuur**.

Als u in het Instellingen algemeen scherm zit gaat u naar het tabblad **Voorraad** kies in de linker kolom voor **Verkoopfactuur** en klik op de knop **Printer instellingen**, zie afbeelding.



U ziet dan het volgende scherm, zie afbeelding. Klik hier op het tabblad **Achtergrond**.
Klik op de knop **Kies een achtergrond**



U kunt nu de afbeelding selecteren die u als achtergrond voor uw document wilt gebruiken. Hierbij kunt u uitsluitend gebruikmaken van .JPG-bestanden.

De meest gebruikte afmeting onder onze klanten is 2480 pixels breed en 3508 pixels hoog. Dit betreft een afbeelding met een hoge resolutie, wat zorgt voor een optimaal afdrukresultaat.

Nadat u een afbeelding heeft gekozen, kunt u instellen of de achtergrond geprint moet worden en/of gebruikt moet worden bij het verzenden van facturen per e-mail.

De werking van deze opties is als volgt;

Maakt u gebruik van voorgedrukt briefpapier in uw printer, dan is het niet nodig om de achtergrond mee te printen. In dat geval schakelt u de optie **Achtergrond printen** uit. De achtergrond blijft wel zichtbaar in het afdrukvoorbeeld en wordt ook nog gebruikt bij het verzenden van e-mails.

Wilt u geen achtergrond in uw e-mail gebruiken, dan dient u beide opties uit te schakelen. Het is niet mogelijk om de combinatie **Achtergrond printen (ingeschakeld)** en **Achtergrond in e-mail gebruiken (uitgeschakeld)** te gebruiken.