

# UniShop



## Installatie UniShop

*Werkstation installatie*

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u UniShop installeert op nieuwe of bestaande werkstations. Voordat u met de installatie begint, is het belangrijk dat de computer waarop u UniShop wilt installeren onderdeel is van uw bedrijfsnetwerk. Indien nodig kan uw systeembeheerder u hierbij ondersteunen.

## Stappen voor de installatie (lokaal)

Doorloop de volgende stappen:

- Voer het programma '**\_\_ClientInstall.exe**' uit. Dit bestand staat in de map '**<Database>\Client install**'. De map **<Database>** is de locatie waar de UniShop-database staat. U kunt deze achterhalen via een andere pc waarop UniShop al is geïnstalleerd: ga naar **Help > Info** en kijk bij '**Database-map**'.

**Let op:** voer deze applicatie uit als administrator (rechtermuisklik op het programma en kies '**Als administrator uitvoeren**') op het workstation waarop u UniShop wilt installeren. De installatie van UniShop bevindt zich in **C:\Program Files (x86)**.

- Kies bij de vraag om een snelkoppeling aan te maken voor '**Ja**'. De snelkoppeling wordt op het bureaublad geplaatst.
- Zorg ervoor dat de gebruikers die met UniShop werken **volledige rechten** hebben op de aangemaakte map. Dit is noodzakelijk voor het correct uitvoeren van automatische updates.
- Start UniShop via de zojuist aangemaakte snelkoppeling UniShop op het bureaublad.

## Stappen voor de installatie (Terminal sessie)

Wanneer er via RDP (terminalsessies) met UniShop wordt gewerkt, moeten de snelkoppelingen worden aangepast. Voeg in de snelkoppeling van UniShop een extra parameter toe aan het veld **Doel**. Deze parameter staat in onderstaand voorbeeld rood weergegeven.

**"C:\Program Files (x86)\Rohecom Automatisering B.V\[XXX]\UNISHOP.EXE" PC=[XXX]**

Door [XXX] te vervangen voor een pc-naam (mag van alles zijn), weet UniShop dat deze verschillende sessies heeft gestart. Er wordt namelijk per PC geregistreerd wat de instellingen zijn. Denk hier bij aan welke printer er is gekoppeld. Door **PC=[XXX]** kunnen we hier onderscheid in houden.

**Let op:** voor elke gebruiker dient een aparte map met UniShop-software te worden aangemaakt in **C:\Program Files (x86)\Rohecom Automatisering B.V.**

Dit is noodzakelijk omdat UniShop anders geen updates kan uitvoeren wanneer het programma al door een andere gebruiker is gestart.

Mocht de installatie niet slagen, neem dan contact met ons op.