

UniShop



PCAB Bovag

Koppeling

Inleiding


PCAB Bovag koppeling

Voordat u begint

- a. Sluit een abonnement met Bovag af om gebruik te maken van het PCAB platform
- b. Vraag de juiste leveranciers aan (opgeven bij PCAB geactiveerde leveranciers/Bovag)
- c. Vraag de PCAB koppeling aan bij Rohecom


In UniShop

Stel via Extra's, instellingen algemeen op het tabblad communicatie de PCAB login gegevens in



Url	http://api.bovag.pcab.ritense.com
Gebruikersnaam	
Wachtwoord	••••••••
Connect time-out	5
Read time-out	60
Batch grootte	500

Open de functie via Voorraad -> PCAB Bovag



Bovag afk.	Leverancier	Wijzigingen	Laatste verwerkt
☒ GIMEGNL	Gautzsch Gimeg CMC (NO)	11118	22-05-2015
☐ ISABELLA	Isabella Nederland (NO)	94	26-05-2015
☐ VANASSEN	v. Assendelft imp. groothandel	0	26-05-2015

Leverancier toevoegen

Kies leverancier toevoegen, in de lijst zijn alle voor u beschikbare leveranciers herkenbaar aan de Zwart afgebeelde naam, de grijze leveranciers zijn voor u niet beschikbaar. Indien een leverancier ontbreekt dient u contact op te nemen met de desbetreffende leverancier om deze alsnog beschikbaar te krijgen.

Leverancier verwijderen

Kies leverancier verwijderen, alle artikelen zonder historie worden verwijderd, overige blijven aanwezig in UniShop.

Wijzigingen inlezen

Zodra er wijzigingen beschikbaar zijn is dit zichtbaar in het overzicht, selecteer de leverancier welke u wilt inlezen en kies voor wijzigingen inlezen, indien er een groot aantal mutaties is kan het raadzaam zijn om dit te doen op een werkplek die op dat moment niet direct voor iets anders in UniShop nodig is.

Belangrijk

Rohecom faciliteert de technische koppeling tussen UniShop en het Bovag PCAB platform. Voor inhoudelijke vragen over prijslijsten en beschikbaarheid van leveranciers kunt u terecht bij Bovag en/of de betreffende leverancier.