

UniShop



Installatie UniShop

Werkstation installatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe UniShop op nieuwe of bestaande werkstations kan worden geïnstalleerd. Voordat u de installatie uitvoert, moet de desbetreffende computer waar u de installatie op wilt doen, onderdeel zijn van uw bedrijfsnetwerk. Hier kan uw systeembeheerder bij helpen.

Stappen voor de installatie (lokaal)

Doorloop de volgende stappen:

- Uit te voeren programma: '**__ClientInstall.exe**'. Deze staat in de map: '<Database>Client install'. De map <Database> is de map waar de UniShop database staat. Deze kunt u vinden door op een andere pc, waar UniShop op geïnstalleerd is, te gaan naar: <Help><Info>. Hier ziet u achter de regel 'Database-map' de juiste map. Let op: deze applicatie moet worden uitgevoerd als Administrator (rechtermuisklik op programma, dan kiezen voor **"Als administrator uitvoeren"**) vanaf het workstation waar UniShop geïnstalleerd moet worden. De installatie van UniShop bevindt zich in **"C:\Program Files"** of **"C:\Program Files(x86)"**
- Bij de vraag voor het maken van een snelkoppeling, kiest u voor **"Ja"**. De snelkoppeling wordt geplaatst op het bureaublad
- Zorg ervoor dat de gebruikers die UniShop gebruiken volledige rechten hebben in deze nieuwe map, dit i.v.m. automatische updates van UniShop.
- Start UniShop met de zojuist aangemaakte snelkoppeling UniShop

Stappen voor de installatie (Terminal sessie)

Als er via RDP (terminal sessies) gewerkt gaat worden dan moeten de snelkoppelingen aangepast worden. Wat er gedaan moet worden is in de snelkoppeling van UniShop de volgende parameter toevoegen aan de doel. De parameter is hier aangegeven in het rood.

"C:\Program Files (x86)\Rohecom Automatisering B.V\[XXX]\UNISHOP.EXE" PC=[XXX]

Door [XXX] te vervangen voor een pc-naam (mag van alles zijn), weet UniShop dat deze verschillende sessies heeft gestart. Er wordt namelijk per PC geregistreerd wat de instellingen zijn. Denk hier bij aan welke printer er is gekoppeld. Door **PC=[XXX]** kunnen we hier onderscheid in houden.

Let op: voor elke gebruiker moet er een aparte map met UniShop software in **"C:\Program Files (x86)\Rohecom Automatisering B.V"** worden aangemaakt. Dit is nodig omdat anders UniShop haar bestanden niet kan updaten als deze door een andere gebruiker is gestart.

Mocht de installatie niet slagen, neem dan contact met ons op.